



## PODEŠAVANJE NORMAG 2008 ZA MREŽNI RAD

NormG je prilagođen za rad u mrežnom okruženju, tkz. team work, međutim pošto je NormAG klijent –server aplikacija, neophodno je da se instalira na svakom radnom mestu, MySQL Server na kome leži baza može da se instalira na firminom Serveru ili bilo kom drugom računaru kome dodelimo ulogu servera (stim što mora biti uključen u rad i mrežu), a komunikacija sa bazom se ostvaruje putem IP protokola. U ovom slučaju baza je jedinstvena za sve korisnike u mreži ili delu mreže, i sve informacije tj. projekti i ostali delovi baze su svima u mreži NormAG korisnika dostupni.



Prvo preuzmite pomoćni programa „HeidiSQL“ sa sajta <http://www.heidisql.com/>, nakon instalacije, pokrenite program i izvršite podešavanja kao dole na slici.




Za password koristite „root“

Izborom opcije Tools -> user Management -> dobijate dijalog na slici.

User name ostaje prazno. From host: je IP adresa računara **sa koga se pristupa** „serveru“ , u polju Allow access to: selektovati „Global Access“.

Čekirati opciju „All Privileges“

Kliknite na ADD USER, tako za svaki računar kome se dodeljuju prava pristupa glavnoj bazi tj. „serveru“



Ovim postupkom ste dodelili prava pristupa računarima serveru.

Sada je neophodno da usmerite NormAG na radnim stanicama da komunicira sa bazom na serveru.

Pokrenite NormAG 2008 , kliknite na dugme „Podesavanje servera“ za adresu servera unesite IP adresu računara na kome je instaliran MySQL sa bazom.



IP ADRESE možete da saznate na više načina jedan od njih je sledeći:



desni klik na obeleženu ikonicu



Izaberite opciju „Status“

Na formi sa desne strane, možete da pročitate IP ADDRESS:

